使用说明书

Windows 10 / 11 64 位 · 单 EXE 客户版 · 从首次激活到日常运行

使用顺序：运行 EXE → 激活设备 → 搜索服务器并连接账户 → 核对喊单与各账户设置 → 点击“开始跟单”并确认。

1. 解压客户端包，双击 CrossTradeDesk.exe。程序启动本机后台并打开管理网页。
2. 首次进入“设备授权”，复制机器码给管理员，取得并导入对应的 .ctlicense。
3. “账户管理”点击“添加账户”，搜索交易商、选择服务器，输入账号与交易账户密码。
4. 指定唯一喊单账户；其余已连接账户自动成为跟单目标，按账户设置倍数与方向。
5. 确认喊单和至少一个目标在线，点击“开始跟单”，核对清单后确认实际执行。
6. 第一次使用先在自己的演示账户以小手数核对开仓、修改和部分 / 全部平仓。

先记住这三点

操作	实际含义
保存、连接、切换喊单、重启	只准备配置；不会自动开始跟单。
关闭网页或浏览器	后台 EXE 继续运行，已启动的跟单继续执行。
停止跟单、退出后台	不自动平仓；已经发出的请求仍需等待确认。

本书查阅

设备授权 02 · 搜索服务器 03 · 账户与密码 04 · 喊单与自动跟随 05
倍数与方向 06 · 品种映射 07 · 开始与停止 08 · 盈亏与订单 09
常见问题 10 · 客户交付、升级与管理员 11

图示来自 v0.8.21 最终 EXE。账户、持仓和收益为隔离示例数据，不含真实登录密码；公共交易商搜索图来自只读实际查询。截图用于说明操作，不作为成交证明。

© 2026 Aistim科技 · aistim.cn · 271715999@qq.com · 13058170665

02 首次激活与授权

导入一次，后续在同一设备与 Windows 用户下自动验证

1. 进入左侧“设备授权”，点击“复制机器码”，交给管理员。
2. 收到本设备的 .ctlicense 文件，点击“选择授权文件”，再点击“验证并激活”。
3. 显示“已授权”后，核对客户名称、有效期和连接账户上限。喊单账户也占一个连接名额。



已激活的设备授权页面。图中机器码、客户名及数量均为示例。

续期、换电脑与授权异常

续期或增加账户上限时，由管理员签发新的授权文件，在同一页面重新导入。换电脑、更换 Windows 用户或重装系统后，可能需要重新签发。

当前客户 EXE 已内置发行完整性签名，不需要另带 release-integrity.json。请保留官方 EXE 原样；出现“发行文件缺失、损坏或被修改”时，用原始客户包重新解压替换。

授权到期或无效会阻止后续受保护操作；不会自动平仓。授权离线验证，账户连接与交易需要网络。

© 2026 Aistim科技 · aistim.cn · 271715999@qq.com · 13058170665

03 搜索交易商与服务器

输入名称的一部分，选择与交易账户完全一致的平台及服务器

1. 点击“添加账户”。可选择全部平台，或限定 MT4 / MT5。
2. 输入交易商名称的一部分，点击“搜索”。核对服务器名称和平台。
3. 有“选择”按钮时直接选择；显示“自动检测”时点击，等待后台识别入口后再继续。



最终 EXE 的公开名称查询示例：RoboForex。搜索结果会随交易商公开目录变化。

找不到时怎么处理

展开“找不到交易商？识别官网”，填写交易商官网或官方 WebTrader 网址，等待识别。识别到的入口会保存在本机；下次可以直接选择。

也可到“服务器管理”用“在线添加”或“本地添加”保存已知入口。“本地添加”的 WebTrader / 连接地址应使用兼容的 HTTPS / WSS 入口，网页来源通常留空。桌面 MT 服务器 IP 不能直接当作网页连接地址。

选择服务器后仍需实际登录验证。MT4 与 MT5 分开匹配；Live 1、Live 2 等不同服务器也可能使用不同入口。没有公开网页入口、网站无法读取或协议未支持时，当前版本仍可能无法连接。

© 2026 Aistim科技 · aistim.cn · 271715999@qq.com · 13058170665

04 连接账户与记住密码

账户保存在本机，连接时复用已加密保存的密码



先选服务器，再填写账号和登录密码；截图中的密码框为空。

1. 输入数字交易账号和该账户的登录密码。客户中心密码不等于交易密码；跟单目标需要可交易的主密码。

2. 默认勾选“记住密码（后台加密保存）”，点击“连接账户”。等待显示“已连接”并完成持仓同步。

3. 后续从账户列表点“连接”，已保存密码可直接使用；“批量连接”中未填且未保存密码的账户会跳过。

密码管理

“密码”按钮用于保存、更新或清除密码。清除后，下次连接需重新输入。密码不回显；修改前先停止跟单并断开该账户。改备注不影响密码；修改账号、平台、服务器或连接地址后需重新输入。

密码受当前 Windows 用户和账户配置保护。更换 Windows 用户或重装系统后可能无法复用。不要把自己的本机数据目录发给客户。

连接成功只表示账户可用，仍需手动点击“开始跟单”。登录提交后观察状态和错误提示，不要反复点击。

© 2026 Aistim科技 · aistim.cn · 271715999@qq.com · 13058170665

05 一个喊单，其余自动跟随

不需要手动新建源账户与目标账户的配对关系



账户列表：喊单账户置顶，其余账户显示“自动跟单”；每个目标可有自己的倍数。

首次保存的账户默认成为唯一喊单账户。其它已连接账户自动成为目标；未连接的账户保留设置，不参与本次执行。用“设为喊单”可以切换来源，当前喊单会自动置顶。

更换喊单账户

1. 先停止跟单；在目标行点击“设为喊单”，核对提示并保存。运行中切换会先停止。

2. 原有订单保留，旧来源映射归档；新来源不会自动接管旧来源留下的订单。

3. 核对新来源、各目标倍数、方向及持仓，再手动点击“开始跟单”并确认。

目标升为喊单再改回目标，其原有独立设置保留。原喊单首次降为目标时默认 1 倍；曾保存过目标设置的账户继续使用自己的设置。

新增或重新连接账户后，先核对本次参与目标。设置、连接和切换来源都不会自动启动引擎。配置变更前先停止跟单。

© 2026 Aistim科技 · aistim.cn · 271715999@qq.com · 13058170665

06 独立倍数、手数与方向

不同账户可以分别 2 倍、3 倍、5 倍；反向也按账户独立设置



账户旁的“倍数”按钮用于快捷修改本账户手数参数。

模式	计算方法 / 示例
比例	目标手数 = 源手数 × 本账户倍数；源 0.10 手，2 倍对应 0.20 手。
固定	每笔固定目标手数；填 0.02 表示每笔 0.02 手。
余额	源手数 × 倍数 × 目标余额 / 源余额；要求两端币种相同。

快捷倍数与高级设置是同一份参数。一处保存后另一处显示相同值，不会将 2 与 3 再相乘。全部目标都要 3 倍时，逐个设为“比例、3”；不同目标则分别保存各自倍数。

在“跟单设置”打开对应账户，选择正向或反向。反向将 Buy / Sell 互换，支持的普通挂单对应转换，止损止盈交换。保存后先核对方向，再手动开始。

手数分档与默认限制

分档可按源手数区间覆盖基础模式和倍数，最多 9 档。不需要时留空；若账户显示“分档优先”，先核对或清除分档。例如“0.01,0.50,固定,0.02”表示源手数在 [0.01,0.50) 区间时固定 0.02 手。

新账户默认全部品种、全天、正向 1 倍，可选风控为 0（关闭）。旧设置升级后保留。手数仍按目标规格向下取整，低于最小手数可能跳过；交易商自身的权限、手数及保证金限制始终有效。

© 2026 Aistim科技 · aistim.cn · 271715999@qq.com · 13058170665

07 品种映射与高级选项

例如：喊单 XAUUSD，目标 xauusdm

“跟单设置”打开对应账户 → 展开高级设置 → “品种与过滤” → 在“品种映射”逐行填写并保存。每个目标独立配置。

填写示例
XAUUSD=xauusdm
EURUSD=EURUSD.i
等号左边是源品种，右边是目标品种；大小写必须与交易商实际名称一致。



高级设置中的“品种与过滤”。图示为 EURUSD=EURUSD.i。

“仅跟随品种”留空表示全部已支持品种；如需要筛选，填源账户的名称并用逗号分隔。“魔术号过滤”留空为全部。映射只转换名称，不换算合约大小、价格单位或价值。

风控、点差、市价偏离、最长等待等限制默认 0；只在需要时设置。内置连接暂不提供已核实净值，使用比例 / 固定 / 余额，净值分档、最低净值及净值回撤限制保持关闭。MT5 跟单目标须为 Hedging 对冲模式，Netting 目标和 Stop Limit 暂不支持。

© 2026 Aistim科技 · aistim.cn · 271715999@qq.com · 13058170665

08 开始、停止与退出

只有确认“开始跟单”后，后台才会执行自动交易

1. 核对有效授权、唯一喊单、至少一个在线目标，以及持仓同步和后台任务状态。
2. 点击“开始跟单”，逐项核对来源、目标、方向、倍数、品种和已有订单选项。
3. 点击“确认启动实际跟单”。页面显示运行中后，后台继续监控并执行。



启动确认清单以实际设置为准。图中筛选和倍数仅为示例，不代表默认值。

启动前已有订单：默认不补跟，只复制本次启动基线之后新增的源订单；已有映射继续核对。如打开“启动时复制已有订单”，确认后可能立即在目标开仓。

按钮 / 动作	后续行为
停止跟单	阻止后续自动请求；已有持仓保留，已发送的请求等待确认。
关闭或刷新网页	跟单后台继续运行。重开页面可查看当前状态。
退出后台程序	停止并清理连接；已有订单保留。
重新启动 EXE	保留授权、设置与映射；重新连接并手动开始。

更改账户、角色或跟单参数前先停止。网页连接中断不等于后台已停止；通过 EXE / 托盘重新打开并核对运行状态。

© 2026 Aistim科技 · aistim.cn · 271715999@qq.com · 13058170665

09 盈亏、持仓与一键平仓

当前浮盈与当日已实现盈亏分开显示，各币种分别核对

字段	统计口径
当前浮盈	未平仓价格盈亏；买单按 Bid、卖单按 Ask，不含佣金与隔夜利息。
当日盈亏	交易服务器当日已实现净盈亏 = 成交利润 + 佣金 + 隔夜利息 + 费用；含手工交易，不含出入金和当前浮盈。
每日收益	跟单账户最近 7 / 14 / 31 天的服务器日期成交记录，口径同已实现盈亏。

当日盈亏在线时约每 60 秒自动读取，余额改变后安排更新。报价、规格或历史未核实时显示“—”或状态提示；离线标为缓存 / 非实时。服务器日期可能与本机日期不同。



每日收益示例。停止跟单后点击“刷新成交历史”；截图收益为说明用数据。

查看与关闭所选账户持仓

1. 账户行点“持仓”，或进入“持仓与挂单”按账户查看。

2. 点“一键平仓”先停止跟单并读取清单，核对账户、票号和手数；可选择同时撤销该账户挂单。

3. 确认后只处理该账户，包括手工持仓；不会联动平掉其它账户。清单有效 2 分钟，持仓变化需重新读取。

“订单映射核对”用于筛选源 / 目标票号及保存状态，可导出 CSV；“运行日志”查看执行、等待与错误。手工平掉目标映射订单后，不会仅因源订单仍在就再次重开。结果未知时先核对订单与历史。

© 2026 Aistim科技 · aistim.cn · 271715999@qq.com · 13058170665

10 遇到问题怎么处理

先看状态与日志，再核对实际账户；避免重复提交



网页读取中断时保留历史状态，显示上次读取时间，并提供“重新检查连接”。

看到的情况	处理方法
账户在线却没有跟单	先确认已手动开始；查喊单是否选对、目标是否参与，日志中是否等待或暂停。
源账户已有订单没复制	默认不补跟启动前已有单。先核对已有订单开关，再核对筛选、映射及最小手数。
手数 / 方向不符合预期	查本账户模式、倍数、反向和分档优先；高级设置与快捷倍数共用参数。
登录失败	核对 MT4 / MT5、完整服务器名称和交易账户密码；主密码与观摩密码用途不同。
搜索有服务器但无法连接	等待自动检测，或识别官方 WebTrader 入口；目录收录不保证当前协议和登录可用。
网页无响应 / 读取中断	会自动重试，也可点“重新检查连接”；确认 EXE 还在运行。此时不能据页面判断引擎已停止。
管理页面凭据失效	从 EXE 或托盘重新打开；不要固定使用旧端口地址。
提交超时 / 成交结果未知	已提交操作不会自动重发。先核对后台任务、两端实际持仓及历史，再决定后续处理。
浮盈或当日盈亏为“—”	查看连接、报价、刷新中或缓存标记；等待核实，不把未知值当 0。
授权到期 / 数量超限	由管理员更新本设备授权，连接数量包含喊单账户。

“停止”不会关闭现有持仓。需要平仓时使用所选账户的“一键平仓”，核对清单后确认。最终成交、费用和持仓以交易服务器记录为准。

© 2026 Aistim科技 · aistim.cn · 271715999@qq.com · 13058170665

11 客户交付、升级与管理员

管理员继续使用原授权工具与原签发密钥

交付对象	需要哪些文件
发给客户	CrossTradeDesk.exe、本设备的 .ctlicense 授权文件、这份 PDF 说明书。客户包解压后只有一个 EXE。
管理员自己保管	CrossTradeLicenseIssuer.exe、原签发密钥的加密备份和维护源码。管理员工具及私钥不要发给客户。

管理员签发

1. 让客户复制机器码；在签发工具填客户名、机器码、有效天数和最大连接账户数。

2. 生成 .ctlicense 发给该客户。有效天数填 0 为永久；账户上限包含喊单。

3. 备份原签发密钥。更换管理员电脑 / Windows 用户时使用工具的加密备份与恢复功能，不要自行创建新密钥替换。

升级与本机数据

先停止跟单并明确退出旧后台，再解压运行新版 EXE。原后台未退出时，双击可能接回旧实例。当前版本继续使用原授权、账户配置、加密密码和订单映射；重启后仍需重新连接并手动开始。

默认数据目录：%LOCALAPPDATA%\CrossTradeDesk。可在资源管理器地址栏输入打开。退出后台后再备份整个目录；orders.sqlite3 保存订单映射，不要随意删除。自己的数据目录不要混入客户包。

release-integrity.json 不是客户授权文件，当前单 EXE 不需要外置该文件。不要清空它来测试授权。授权状态保存在本机数据环境中；只改文件名或换 EXE 位置不会重置已激活状态。

当前使用范围与联系

后台默认仅允许本机 127.0.0.1 访问，暂不提供手机或局域网管理。内置交易连接无需 EA、逐账户 MT 终端或收费 MTAPI；可用性仍取决于交易商公开入口和协议兼容。连接规模由授权决定，长期及大规模运行需按实际环境验证。

网站：http://aistim.cn
邮箱：271715999@qq.com 电话：13058170665
© 2026 Aistim科技 / aistim.cn 版权所有。