MT4 / MT5
邮件报警设置教程

Windows 桌面版 · 中英文独立版本




图1 MetaTrader 5 真实设置界面；本书同时提供 MT4 操作步骤。

从终端设置到程序触发，分两步验证报警。

> **适用范围** 适用于具有邮件报警功能的 MT4 / MT5 指标与 EA。邮件由桌面终端通过邮箱 SMTP 服务发出；接收邮件不要求安装手机交易软件。

版权及技术支持

http://aistim.cn | 271715999@qq.com | 13058170665

V2.0 · 2026-11-19 · 补充 MT4 与英文版

01

准备 SMTP 与邮箱凭据

准备发件邮箱、收件邮箱和服务商允许第三方客户端使用的 SMTP 凭据。发件人与收件人可以是同一个邮箱。

终端字段	填写内容
Enable	勾选“启用”，允许终端发邮件。
SMTP server	服务商指定的主机名:端口；如 smtp.example.com:465。该地址只是格式示例。
SMTP login	通常为完整发件邮箱地址，以服务商要求为准。
SMTP password	SMTP 授权码或应用专用密码；按服务商支持方式填写。
From	发件地址，通常与 SMTP 登录邮箱一致。
To	接收报警的单个邮箱地址；请核对拼写。

常见邮箱的准备方式

邮箱	准备步骤
QQ / 163	在邮箱官方设置或帮助中核对 SMTP 服务、服务器、端口及客户端授权码。
Gmail	需要使用应用专用密码的账户，应先启用两步验证；受组织策略限制的账户可能没有该选项。

不要照抄截图中的服务器或端口 官方截图中的公司邮箱、25 端口或演示密码不是通用配置。实际端口、加密支持和授权方式以邮箱服务商及终端版本为准。请勿把授权码放进公开截图或反馈材料。

02

MT4 邮件设置

MT4：工具 → 选项（Ctrl+O）→ 邮件 / Email。




图2 MT4 的真实 Email 设置界面；字段含义见第 2 页。

1. **启用并填写。** 勾选 Enable，填写 SMTP server、login、password、From、To。收件人只填一个邮箱地址。
2. **点击 Test。** 等待后检查收件箱和垃圾箱。测试前不需要制造浮亏或修改任何交易条件。
3. **检查日志并保存。** Ctrl+T 打开底部终端或工具箱，检查“专家 / 日志”。确认收到后点击 OK 保存。

> **测试成功之后** 继续在指标或 EA 参数中开启“邮件报警”。终端自带测试与程序条件触发是两项不同的验收，必须分别检查。

03

MT5 邮件设置

MT5：工具 → 选项（Ctrl+O）→ 邮件 / Email。




图3 MT5 的真实 Email 设置界面；字段含义见第 2 页。

1. **启用并填写。** 勾选 Enable，填写 SMTP server、login、password、From、To。收件人只填一个邮箱地址。
2. **点击 Test。** 等待后检查收件箱和垃圾箱。测试前不需要制造浮亏或修改任何交易条件。
3. **检查日志并保存。** Ctrl+T 打开底部终端或工具箱，检查“专家 / 日志”。确认收到后点击 OK 保存。

> **测试成功之后** 继续在指标或 EA 参数中开启“邮件报警”。终端自带测试与程序条件触发是两项不同的验收，必须分别检查。

04

启用程序报警并验证

先通过终端自带“测试”，再验证程序的报警条件。本页保留原附件“账户浮亏报警指标（MT5）”示例，不代表所有 MT4 / MT5 程序都使用这些参数。

参数	本例设置	说明
浮亏金额	-600.00	账户货币；严格小于才触发。
监控浮亏范围	当前账户所有品种	也可选当前图表品种；本例不统计库存费。
弹窗报警	false	单独测试当前通道，减少混淆。
邮件报警	true	本次验证邮件。
手机推送报警	false	本次只验证邮件。

在模拟账户验证

1. **加载匹配版本。** 将该 MT5 指标放到图表，核对参数和监控范围。MT4 程序请使用其自己的邮件 / 推送开关。
2. **使用测试阈值。** 本例要求阈值为负数，例如 -0.01。只在模拟账户检查已有的轻微浮亏或按自己的模拟测试方案触发；无需为验证通知承担实盘亏损。
3. **检查一次完整通知。** 本例每秒检查一次；统计浮动盈亏严格低于阈值时触发。-600.00 不触发，-600.01 触发。核对账户、范围、盈亏与阈值。
4. **恢复实际参数。** 收到报警后恢复自己的正式阈值及其他通道设置。-600.00 是原附件示例值，不是通用推荐风险额度。

> **只报警一次的原因** 同一越线状态只报警一次。浮亏回到阈值或阈值以上后重新布防，再次跌破才再报警。其他产品的重复与冷却规则以其说明为准。

05

故障排查与验收




图4 查看日志中的邮件发送状态；图为 MT5 官方日志示例裁切。

现象	处理顺序
自带 Test 也无邮件	Enable → 主机与端口 → SMTP 服务 → 凭据 → From / To → 垃圾箱 → 日志。
MT4 4061 / MT5 4510	邮件发送失败，核对终端配置及邮箱返回信息；两平台代码不可混用。
Test 成功，程序无邮件	程序是否支持邮件；邮件开关是否开启；触发条件与监控范围是否满足。
示例只报一次	同一次越线不重复；恢复到阈值或以上后才重新布防。
关闭终端后无报警	负责监控的桌面终端必须保持运行、联网且程序仍在图表上。

验收清单

□ MT4 / MT5 邮件页已启用 □ 自带 Test 邮件已收到

□ 程序邮件开关已开启 □ 模拟账户触发邮件已收到

□ 内容与监控范围正确 □ 已恢复实际使用参数

> **反馈时提供** 提供平台、版本、程序名称、发生时间和报错原文。参数截图请隐藏 SMTP 密码；不需要提供邮箱密码或交易密码。

06

版权与参考资料

版权及联系信息

© 2026 aistim.cn http://aistim.cn
271715999@qq.com | 13058170665

本说明书原创文字与版式版权保留。MetaTrader、MT4、MT5 与截图中的软件界面、商标归 MetaQuotes Ltd. 及相应权利人所有。

截图说明

本书使用 MetaQuotes 官方帮助发布的真实软件界面截图，非 AI 合成。截图中的邮箱、ID 与勾选状态是官方示例，必须替换为自己的配置。截图保留原界面，可有缩放、裁切和框选标注；中英文版使用同一套真实截图。

官方参考（点击打开）

MT4 Email settings

MT5 Email / Notifications settings

MQL4 SendMail

MQL5 SendMail

MQL4 runtime error codes

Google app passwords

使用前最后确认

MT4 / MT5 的邮件和 SendNotification 推送函数不在策略测试器中执行。应在联网的桌面终端中测试；指标或 EA 需实际支持该报警通道。仅完成终端配置不会给没有此功能的程序自动增加报警。

本版更新：在原 MT5 教程基础上增加 MT4 步骤、真实截图、平台差异和英文版；保留原指标示例并明确适用范围。资料核对：2026-11-19。