MT4 / MT5
手机推送报警设置教程

Windows 桌面版 · 中英文独立版本




图1 MetaTrader 5 真实设置界面；本书同时提供 MT4 操作步骤。

从终端设置到程序触发，分两步验证报警。

> **适用范围** 适用于具有推送功能的 MT4 / MT5 指标与 EA。手机端安装 MetaTrader 并获取 MetaQuotes ID，电脑端负责监控与发送。

版权及技术支持

http://aistim.cn | 271715999@qq.com | 13058170665

V2.0 · 2026-11-19 · 补充 MT4 与英文版

01

手机端与 MetaQuotes ID

在自己的手机 MetaTrader 中打开“设置 / 消息（Messages）”，查找 MetaQuotes ID；Android、iOS 和不同版本的入口可能略有区别。




图2 MetaQuotes 官方 MT5 手机端截图：iOS 与 Android 的 ID 显示示例。

1. **复制自己的 ID。** MT4 用户可在手机 MT4 的设置 / 消息中查找；MT5 用户在手机 MT5 中查找。不要复制上图官方示例 ID。

2. **允许手机系统通知。** 确保应用可显示通知，并按需要允许声音、横幅与锁屏提示；检查后台数据和省电限制。

> **ID 与账号不同** MetaQuotes ID 不等于交易账号，也不是 MQL5.community 登录名。重新安装应用后 ID 可能变化，电脑上的配置需要同步更新。

02

MT4 推送设置

MT4：工具 → 选项（Ctrl+O）→ 通知 / Notifications。




图3 MT4 真实通知设置；用自己的 MetaQuotes ID 替换示例。

1. **开启推送。** 勾选“启用推送通知 / Enable Push notifications”。无需为一般指标推送另行开启 DLL 或填写 WebRequest 网址。
2. **填写 ID 并测试。** 准确填写手机 ID，多设备按界面支持用英文逗号分隔；点击 Test，检查手机通知与应用消息页。
3. **保存配置。** 确认收到测试消息后点击 OK。切换到别的券商终端或另一台电脑时，要在那个终端单独设置。

> **成交通知不是指标开关** “交易通知 / 本地终端通知 / 交易服务器通知”等选项用于平台自带的交易消息；不要把它们当作自定义指标的报警开关。程序仍需实现并启用推送功能。

03

MT5 推送设置

MT5：工具 → 选项（Ctrl+O）→ 通知 / Notifications。




图4 MT5 真实通知设置；用自己的 MetaQuotes ID 替换示例。

1. **开启推送。** 勾选“启用推送通知 / Enable Push notifications”。无需为一般指标推送另行开启 DLL 或填写 WebRequest 网址。
2. **填写 ID 并测试。** 准确填写手机 ID，多设备按界面支持用英文逗号分隔；点击 Test，检查手机通知与应用消息页。
3. **保存配置。** 确认收到测试消息后点击 OK。切换到别的券商终端或另一台电脑时，要在那个终端单独设置。

> **成交通知不是指标开关** “交易通知 / 本地终端通知 / 交易服务器通知”等选项用于平台自带的交易消息；不要把它们当作自定义指标的报警开关。程序仍需实现并启用推送功能。

04

启用程序推送并验证

先通过终端自带“测试”，再验证程序的报警条件。本页保留原附件“账户浮亏报警指标（MT5）”示例，不代表所有 MT4 / MT5 程序都使用这些参数。

参数	本例设置	说明
浮亏金额	-600.00	账户货币；严格小于才触发。
监控浮亏范围	当前账户所有品种	也可选当前图表品种；本例不统计库存费。
弹窗报警	false	单独测试当前通道，减少混淆。
邮件报警	false	本次只验证推送。
手机推送报警	true	必须开启。

在模拟账户验证

1. **加载匹配版本。** 将该 MT5 指标放到图表，核对参数和监控范围。MT4 程序请使用其自己的邮件 / 推送开关。
2. **使用测试阈值。** 本例要求阈值为负数，例如 -0.01。只在模拟账户检查已有的轻微浮亏或按自己的模拟测试方案触发；无需为验证通知承担实盘亏损。
3. **检查一次完整通知。** 本例每秒检查一次；统计浮动盈亏严格低于阈值时触发。-600.00 不触发，-600.01 触发。核对账户、范围、盈亏与阈值。
4. **恢复实际参数。** 收到报警后恢复自己的正式阈值及其他通道设置。-600.00 是原附件示例值，不是通用推荐风险额度。

> **只报警一次的原因** 同一越线状态只报警一次。浮亏回到阈值或阈值以上后重新布防，再次跌破才再报警。其他产品的重复与冷却规则以其说明为准。

05

故障排查与错误代码

先区分“终端 Test 收不到”和“Test 能收到，但程序不推送”。前者查通道，后者查程序参数与条件。

问题	检查方法
Test 收不到	ID 拼写、终端启用状态、电脑和手机联网、手机消息页及系统通知权限。
消息页有，横幅没有	手机系统的通知样式、静音 / 专注模式、后台数据和省电策略。
Test 成功但程序不推送	推送开关、监控范围、当前条件、重复限制；示例恢复到阈值或以上后重布防。
终端退出后停止	负责监控的桌面终端与图表程序需要持续运行、联网。

两平台推送错误代码对照

MT4	MT5	含义 / 处理
4250	4515	发送失败：检查网络与终端日志。
4251	4516	参数错误：由程序提供方检查消息内容。
4252	4517	通知设置错误：复查 Enable 与 MetaQuotes ID。
4253	4518	过于频繁：两个平台均限制每秒最多 2 次、每分钟最多 10 次。

发送成功不等于屏幕一定弹出 终端返回成功表示消息已发出，并不等于手机必然立即显示。用手机消息页和系统通知分别验收；持续失败时提供错误代码、时间和终端版本。

06

版权与参考资料

版权及联系信息

© 2026 aistim.cn http://aistim.cn
271715999@qq.com | 13058170665

本说明书原创文字与版式版权保留。MetaTrader、MT4、MT5 与截图中的软件界面、商标归 MetaQuotes Ltd. 及相应权利人所有。

截图说明

本书使用 MetaQuotes 官方帮助发布的真实软件界面截图，非 AI 合成。截图中的邮箱、ID 与勾选状态是官方示例，必须替换为自己的配置。截图保留原界面，可有缩放、裁切和框选标注；中英文版使用同一套真实截图。

官方参考（点击打开）

MT4 Notifications settings

MT5 Notifications settings

MQL4 SendNotification

MQL5 SendNotification

MQL4 runtime error codes

使用前最后确认

MT4 / MT5 的邮件和 SendNotification 推送函数不在策略测试器中执行。应在联网的桌面终端中测试；指标或 EA 需实际支持该报警通道。仅完成终端配置不会给没有此功能的程序自动增加报警。

本版更新：在原 MT5 教程基础上增加 MT4 步骤、真实截图、平台差异和英文版；保留原指标示例并明确适用范围。资料核对：2026-11-19。